

PRIMO Déploiement SQL 2016 Standard

GAMME CONNECT

Historique de cette documentation

03/05/21	Création de la fiche documentaire.
16/05/22	Mise à jour du lien de téléchargement SQL 2016.

SOMMAIRE

1.	RECOMMANDATIONS GENERALES AGIRIS	3
	1.1 Installation sur une nouvelle machine	3
	1.2 Accès au serveur SQL	3
	1.3 Paramétrages recommandés	3
2.	INSTALLATION DE MICROSOFT SQL SERVER STANDARD	4
	2.1 Installation de SQL Standard	4
3.	INSTALLATION DE SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO (SSMS)	6
	3.1 Installation de SSMS	6
4.	OPTIMISATION DE L'INSTANCE	7
	4.1 Fixer la RAM MAX	7
	4.2 Fixer la RAM MIN	7
	4.3 Utilisation des startups flags	7
	4.4 Droits NTFS	8

Cette fiche documentaire présente les actions à mettre en place pour le déploiement en toute autonomie de SQL Server 2016 standard sur une nouvelle architecture.

1. RECOMMANDATIONS GENERALES AGIRIS

1.1 Installation sur une nouvelle machine



AGIRIS recommande l'installation de la version SQL Server 2016 sur un OS nouvellement installé et disposant des dernières mises à jour Microsoft.

1.2 Accès au serveur SQL

Tous les serveurs de la chaine de production doivent être en mesure de communiquer avec le serveur SQL (TDM / SERVICE / FTLX...).

1.3 Paramétrages recommandés

Machine virtuelle ou machine physique respectant les **recommandations techniques AGIRIS et la documentation prérequis techniques avancés.**

1.3.1 Installation Mono-serveur et bases inférieures à 10 Go (SQL Express)

L'installation de Microsoft Server SQL 2016 Express est entièrement automatisée : Elle s'effectue lorsque vous effectuez l'installation via le setup AGIRIS.

1.3.2 Bases inférieures à 20 Go

Une partition dédiée pour le système + 2 partitions pour SQL :

D: => DATA + Logs :

- Taille à définir en fonction des bases.
- Formatage NTFS en 64Ko.

B: => Backups :

- Taille supérieure au minimum à 3 jeux de sauvegarde complets.
- Formatage NTFS en 64Ko.

Les bases temporaires SQL sont stockées dans l'emplacement d'installation SQL Server.

1.3.3 Bases de 20 Go à 64 Go

Une partition dédiée pour le système + 3 partitions pour SQL :

D: => DATA + Logs :

- Taille à définir en fonction des bases.
- Formatage NTFS en 64Ko.
- Performance disque impactante.
- B: => Backups :
 - Taille supérieure au minimum à 3 jeux de sauvegarde complets.
 - Formatage NTFS en 64Ko.
 - Performance disque moindre.

- T: => TEMP :
 - 20Go.
 - Formatage NTFS en 64Ko.
 - Privilégier SSD si possible.
 - Annexe 1 : Déplacement TEMPDB.

1.3.4 Bases supérieures à 64 Go ou environnement de production avec plus de 90 collaborateurs simultanés

Une partition dédiée pour le système + 4 partitions pour SQL :

D: => DATA :

- Taille en fonction des bases à stocker.
- Formatage NTFS en 64Ko.

L: => LOG :

- 40Go.
- Formatage NTFS en 64Ko.
- Privilégier disque SSD.

T: => TEMP :

- 40Go.
- Formatage NTFS en 64Ko.
- Privilégier disque SSD si possible.
- Annexe 1 : Déplacement TEMPDB.
- B: => Backup :

- Taille en fonction des .BAK SQL. Prévoir de quoi contenir 3 sauvegardes pour chaque base minimum.

- Formatage NTFS en 64Ko.



Contactez votre support ou votre gestionnaire de compte pour bénéficier d'un accompagnement de la part d'AGIRIS pour optimiser votre serveur SQL.

2. INSTALLATION DE MICROSOFT SQL SERVER STANDARD

2.1 Installation de SQL Standard

1.- Téléchargez le DVD SQL Standard : DVD SQL Serveur Standard

2.- Montez l'iso en double cliquant dessus.

3.- Lancez l'installation en exécutant Setup.exe.

📙 en_sql_serve	r_2016
🗔 ConfigureSq	llnstance.exe
🔄 LauncherCo	nfig.ini
😼 setup.exe	
SetupSQLLa	uncher_install.bat
SetupSQLLa	uncher upgrade.bat

4.- Laissez le chemin d'installation par défaut pour SQL Server mais paramétrez les chemins des sauvegardes, des bases de données et des Logs en fonction de votre architecture.

😼 Paramétrage de SQL Server 2016 — 🗆 🗙
Paramétrage de SQL Server 2016
Nom de l'Instance : IP16
Ces fichiers vont être installés dans le chemin ci-dessous. Vous pouvez saisir un autre chemin en cliquant sur
Chemin d'installation de SQLServer :
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\
Chemin des sauvegardes :
B:\\saBackup
Chemin de stockage des bases de données :
D:\\saData
Chemin de stockage des Logs :

5.- Lancez l'installation en cliquant sur **Installer SQL Server**. Le processus d'installation est automatisé, il faut attendre la fin de l'installation.



L'installation de Microsoft SQL Server est terminée, vous pouvez vérifier la présence du service : SQL Server (IP16) pour vous en assurer.

Services					- 🗆	Х	
Fichier Action At	ffichage ?						
⇐ ➡ 🗖 🗎 🤇	à 🔒 🛛 📷 🕨 🔲 🖬 🕨						
Services (local)	Services (local)	_					
	SQL Full-text Filter Daemon	Nom	Description	État	Type de démarrage		^
	Launcher (IP16)	🚱 SQL Full-text Filter Daemon	Service to la	En co	Manuel		
	Arrêter le ceptice	🖏 SQL Server (IP16)	Provides sto	En co	Automatique		
	Redémarrer le service	🍓 SQL Server Agent (IP16)	Executes jo	En co	Automatique		
		🎑 SQL Server Browser 🛛 🔓	Provides SQ	En co	Automatique		
	Description	🧟 SQL Server CEIP service (IP16)	CEIP service		Désactivé		
	Service to launch full-text filter	🖏 SQL Server VSS Writer	Provides th	En co	Automatique		
	daemon process which will perform	🎑 Station de travail	Crée et mai	En co	Automatique		
	document filtering and word	Stockage des données utilis	Gère le stoc		Manuel		
	breaking for SQL Server full-text	🥋 Stratégie de retrait de la cart	Autorise le s		Manuel		
	make full-text search features of SQL	🥋 SysMain	Gère et amé	En co	Automatique		
	Server unavailable.	🥋 Système d'événement COM+	Prend en ch	En co	Automatique		
		🧟 Système de fichiers EFS (En	Fournit la te		Manuel (Déclencher.		
		🎑 Téléphonie	Prend en ch		Manuel		
		🍓 Temps Windows	Conserve la	En co	Automatique (décle.		
		🍓 Thèmes	Fournit un s	En co	Automatique		
		🍓 Update Orchestrator Service	Gère les mis	En co	Automatique (débu		
		🎑 Vérificateur de points	Vérifie les e		Manuel (Déclencher.		
		🖏 WalletService	Objets d'hô		Désactivé		
		🍓 WarpJITSvc	Provides a Jl		Manuel (Déclencher.		
		🎑 Windows Installer	Ajoute, mo	En co	Manuel	. 1	
		🎑 Windows Search	Fournit des		Désactivé		Y
		<				>	

3. INSTALLATION DE SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO (SSMS)

3.1 Installation de SSMS

İ

Une fois l'installation de Microsoft SQL Server 2016 terminée, il faut installer SSMS.

SQL Server Management Studio (SSMS) est un environnement intégré pour la gestion des infrastructures SQL

Téléchargez le setup à l'adresse suivante : <u>https://download.microsoft.com/download/d/9/7/d9789173-aaa7-4f5b-91b0-a2a01f4ba3a6/SSMS-Setup-FRA.exe</u>

Il est conseillé de laisser le répertoire par défaut puis cliquez sur Installer.

VERSION 18.6	
MICrosoft SQL Server Management	Studio
Bienvenue. Cliquez sur « Installer » pour comme	ncer.
Emplacement :	
C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server Management Studio 18	Modifier
En cliquant sur le bouton « Installer », je confirme que j'accepte les <u>Term</u> licence et la <u>Déclaration de confidentialité</u> .	es du contrat de
SQL Server Management Studio transmet à Microsoft des informations sur votre expérien ainsi que des données d'ullisation et de performance, afin de contribuer à l'amélicration voulze en savin plus sur le traitement des données et les options de contrôle de politique collecte de ces informations après l'installation, consultez la <u>documentation</u> .	ce d'installation, du produit. Si vous a, et désactiver la
Installer Fermer	

A la fin de l'installation, il faut redémarrer le serveur SQL.

Nous préconisons un redémarrage mensuel avec MAJ Windows du serveur SQL.

4.1 Fixer la RAM MAX

Fixez la RAM max dans le SQL Server management Studio (80% de la RAM totale avec soustraction de 6Go pour le système).

Exemple : Mon serveur dispose de 32 Go de RAM. Je dois affecter à mon instance (0.8*32)-6 = 19.6 soit en pratique 19*1024 Mo = 19 456 Mo.

Dans SQL Server Management Studio, faire un clic-droit */Propriétés sur l'instance* puis aller dans la rubrique Mémoire et modifier la zone Mémoire maximale du serveur (en Mo).

4.2 Fixer la RAM MIN

Fixez la RAM min dans le SQL Server management Studio conformément au tableau ci-dessous :

Le serveur dispose de moins de 8Go de RAM	Le serveur dispose de plus de 8Go de RAM
1024 Mo	2048 Mo

4.3 Utilisation des startups flags

- T834 : Permet une reservation mémoire par block de 16Mo au lieu de 2Mo → Augmente la performance sur les traitements.

- T652 : Disable page pre-fetching scans → Réduit les temps de traitement.

- T661 : Disable the ghost record removal process → Permet de réduire considérablement les IOps lors des suppression d'éléments en base.

- T1211 : lock escalation, permet de réduire les problèmes de blocage causés par l'escalade de verrouillage dans SQL Server.

- T845 : Verrouillage des pages en mémoire . A activer en SQL08. Ne pas mettre pour 2016.

Pour activer une trace flag au démarrage de l'instance :

- Allez dans SQL server Configuration Manager puis dans les propriétés de SQL server services onglet *Startup parameters*.

- Ajoutez les traces Flags suivants : -T834 -T652 -T661 ET -T1211.

🔿 🛛 🖄 📓 📓 🖉 🕑 🔍 🤤	SQL Server (SQL2016)Prope	rties	? >	
SQL Server Configuration Mana	Log On	Service	FILESTREAM	
SQL Server Services	AlwaysOn High Availability	Startup Paran	neters Advanced	
💂 SQL Native Client 11.0 Confi	Specify a startup parameter:	1		
I SQL Server Network Configu I SQL Native Client 11.0 Configu	-T834		Add	
.g. set nuive cient 115 com	Existing parameters:			
	-de:\SQLServer\MSSQL12.SC	L2014\MSSQL\DAT	A\ma	
	-ee:\SQLServer\MSSQL12.SQ -le:\SQLServer\MSSQL12.SQ	2L2014\MSSQL\Log\I L2014\MSSOL\DATA	ERR(\ma	

Les modifications seront prises en compte au prochain démarrage de l'instance.

4.4 Droits NTFS

i

Les droits NTFS ci-dessous s'appliquent aux partitions détenant toutes ou parties des données SQL (.mdf, .ldf, .ndf).

Les droits NTFS minimaux d'accès aux partitions SQL :

Sécurité NTFS :

En control total : Administrateurs + système + service réseau + NT SERVICE\MSSQL\$IP16.